


RangeBot для биржи FTX (спот)

Внешний вид торгового робота:



(в новых версиях, при добавлении функционала, внешний вид может немного измениться)

Торговая идея робота

Диапазонный скальпер работает по синергии двух стратегий. Первая – это докупщик-усреднитель, а вторая – это торговля в диапазоне. Вместе эти две стратегии делают очень мощную стратегию.

Как правильно открыть счет

Чтобы бот был доступен, надо открыть счет по нашей [партнерской ссылке](#). После завершения регистрации по партнерской ссылке, для создания ключей надо перейти на страницу «[Внешние ключи](#)», в списке выбрать “AlgoTradingCC” ли “AlgoTrading” (зависит какая программа будет доступная) и создать ключи (обычные API ключи не подойдут). Используя эти ключи, вам будут доступны все наши боты для FTX.

Важно. Обычные ключи не подойдут для бота, надо именно внешние.

Важно. Даже если вы планируете торговать на субсчете, внешний ключ должен иметь доступ ко всем субсчетам. А выбор субсчета для торговли будет в настройках.

Внешние ключи API						
Время создания	Ключ API	API Секрет	Разрешения	Субсчет	Внешняя программа	Удалить ключ
25.02.2021, 13:09:33	[REDACTED]	*****	Торговля ✎	Все	AlgoTradingCC	🗑️
26.04.2021, 16:49:30	[REDACTED]	*****	Торговля ✎	test ❌	AlgoTradingCC	🗑️

Блок «Настройки подключения»

API Key и Secret – это ключи из личного кабинета биржи, для возможности автоматической торговли. Ключи шифруются, поэтому, бота можно запускать даже в небезопасных местах. Обязательно должно быть разрешение на фьючерсы.

Если вы планируете торговать на субсчете, в поле «Sub» внесите название субсчета. Если торгуете на основном – оставьте это поле пустым.

Кнопка «Подключиться» предназначена для подключения и проверки счета, и ключей биржи. После успешного подключения, становятся доступными все другие блоки.

Блок «Управление ботом»

Этот блок предназначен для управления торговым процессом. Кнопка «Старт» предназначена для запуска робота. Кнопка «Стоп» - для остановки торговли.

«Отменить все ордера» - для отмены всех установленных ордеров (используется при перенастройке).

Блок «Логирование»

Это информационный блок, который выводит общую информацию, что делает робот в текущий момент.

Блок «Открытые позиции»

Этот блок показывает текущие открытые позиции. Здесь видна информация по средней цене, объему позиции и об инструменте, в котором открыта позиция.

Блок «Открытые ордера»

Этот блок показывает какие ордера выставлены роботом – по какому контракту, тип операции (покупка или продажа), вид ордера (стоп или лимит), цена и объём.

Блок «Настройка торговой стратегии»

Этот блок предназначен непосредственно для настройки торговой стратегии.

В поле «Пара» из выпадающего списка контрактов выбираем нужный инструмент.

Если установить поле «Только выход», то бот будет работать только в режиме закрытия позиции. Т.е., если будет открыта позиция, то бот будет торговать ее согласно настроек, но после закрытия сделки, новую открывать не будет.

В поле «Отклонение, %» указываем базовое расстояние в %, между докупками.

В поле «Отклонение объема продажи, %» указываем сколько % от купленной позиции на уровне покупки, будет разгружено на уровне разгрузки.

В поле «Отклонение цены продажи, %» указываем на каком расстоянии между докупками будет стоять разгрузочный ордер на часть размера докупки.

В поле «Количество докупок» указываем количество этих дополнительных ордеров. Если установить «0», то дополнительных ордеров не будет.

В поле «Тейк профит, %» устанавливается размер тейк-профита в процентах.

Следующее поле «Объем» - это объем позиции в % от депозита. Важно! Бот сам проверяет сделку на размер минимального ордера (согласно требований биржи), и ставит минимальный ордер в размере двойного минимума – это сделано для того, чтобы работал механизм разгрузки, чтобы ордер можно было разделить.

В поле «Мартингейл» указываем коэффициент мартингейла для докупок. Если, например, установим значение 1.2, то объем каждой последующей докупки/допродажи будет на 20% больше чем предыдущая.

В поле «Множитель докупки» указываем множитель для шага. Если мы хотим, чтобы расстояние между докупками увеличивалось, то множитель делаем больше 1. Т.е., если мы установим 1,5, при шаге 1%, то между первым и вторым ордером на докупку расстояние будет уже 1,5% ($1,5 \times 1\%$), а между второй и третьей 2,25% ($1,5 \times 1,5 \times 1\%$). Если надо, чтобы шаг был неизменным, оставьте в этом поле 1.

Для добавления строки – нажимаем на самую нижнюю пустую строку (бот должен быть остановлен).

Для удаления строки – нажимаем на строку, которую надо удалить, и нажимаем кнопку «Del» (бот должен быть остановлен).

Если у вас есть вопросы по торговому боту – обращайтесь в [чат трейдеров и поддержки>>>](#)

Для того, чтобы получать новости по ботам и алготрейдингу, подпишитесь на [канал по алготрейдингу>>>](#)